

# SANITAČNÍ PLÁN 7

## *Obvod: Balírna, expedice*

**Objekty:** podlaha, stěny, dveře, technologické zařízení, stroje




### 1. Příprava pro čištění

odklidit surovinu a výrobky z výrobních prostor, odnést obalový, přepravní a jiný pomocný materiál, provést zakrytí citlivých částí technologického zařízení a rozebrat součásti strojů, pokud to technika jejich čištění vyžaduje.



### 2. Odstranění hrubé nečistoty a předoplach vodou

tj. shrnout a posbírat pomocí stěrek a košťat a poté pečlivě otřít všechny plochy a povrchy teplou vodou. Mřížky odpadů vyjmout, vyjmout lapače nečistot, vše opláchnout, vyčistit a vrátit.



### 3. Čištění a dezinfekce zařízení

podlahy, stěny, dveře, technologické zařízení a stroje (nerezové stoly apod.) – denně ručně umýt nebo nanést pěnový roztok **Topaz MD3** o koncentraci cca 2% a teplotě cca 40°C s následnou dezinfekcí postřikem prostředku **Oxypak S** o koncentraci 0,5-1,0% a teplotě do 40°C. 1 x měsíčně nanést pěnový roztok **Topaz AC5** o koncentraci 2-3 % a teplotě cca 50°C. Pěnový roztok nanášet systematicky zespodu nahoru pomocí pistole s pěnovou tryskou v podobě souvislé vrstvy na všechny plochy a povrchy.

citlivé technologické zařízení a stroje (vakuovací stroj, váhy apod.) - denně čistit a dezinfikovat ručně 0,5-1,0% roztokem **Steril** a teplotě cca 45°C.



### 4. Účinná doba

roztoky nechat působit 20 až 30 minut.



### 5. Oplach a kontrola na optickou čistotu

veškeré plochy a povrchy zařízení důkladně opláchnout nebo otřít pitnou vodou a poté zkontrolovat zejména problémová místa. V případě potřeby opakovat bod 3.



### A. Upozornění

V případě opravy či výměny některé ze součástí technologického zařízení v průběhu pracovní směny, je nezbytné před opětným započítím provozu na daném zařízení, provést dokonalou očistu a sanitaci.



### B. Bezpečnost práce a první pomoc

Pozor, některé používané sanitační prostředky jsou žíraviny! Při zasažení očí nebo pokožky minimálně 15 minut oplachujte pitnou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při práci používejte ochranné rukavice a brýle. Platí přísný zákaz stříkání tlakové vody do elektrických částí strojů, rozvodů a zařízení.



### C. Odpovědné osoby

Sanitace: pověřený pracovník

Kontrola: vedoucí výroby