

SANITAČNÍ PLÁN 10

Obvod: Kafilerní box

Objekty: podlahy, stěny, dveře, nádoby na VŽP




1. Příprava pro čištění

Nechat odvézt konfiskát smluvní autorizovanou firmou.



2. Odstranění hrubé nečistoty

tj. shrnout a posbírat pomocí stěrek a košťat a poté pečlivě opláchnout všechny plochy a povrchy vodou cca 50°C teplou.



3. Čištění a dezinfekce

podle potřeby, minimálně však vždy po svozu konfiskátu, nanést čistící a dezinfekční pěnový roztok **Topaz MD3** o koncentraci cca 2% a teplotě cca 40°C s následnou dezinfekcí postřikem prostředku **Oxypak S** o koncentraci 0,5-1,0% a teplotě do 40°C. Pěnový roztok nanášet systematicky zesponu nahoru v podobě souvislé vrstvy na všechny vnější i vnitřní plochy a povrchy nádob na VŽP.



4. Účinná doba

roztok nechat působit 20 až 30 minut



5. Závěrečný oplach a kontrola na optickou čistotu

veškeré plochy a povrchy zařízení důkladně opláchnout pitnou vodou systematicky shora dolů a směrem ke kanálům a poté zkontrolovat zejména problémová místa. V případě potřeby opakovat bod 3.



A. Bezpečnost práce a první pomoc

Pozor, některé používané sanitační prostředky jsou žíraviny! Při zasažení očí nebo pokožky minimálně 15 minut oplachujte pitnou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při práci používejte ochranné rukavice a brýle. Platí přísný zákaz stříkání tlakové vody do elektrických částí strojů, rozvodů a zařízení.



B. Odpovědná osoba

Sanitace: pověřený pracovník

Kontrola: vedoucí výroby